Kody dostępne w Centrali Firmowej

Użytkownicy numerów w Centrali Firmowej mogą wykonywać niektóre czynności za pomocą kodów skróconych. Kod wprowadza się w oknie wybierania numeru i zatwierdza przyciskiem rozpoczęcia połączenia.

Logowanie i wylogowanie z Centrali Firmowej

Ustawienie czy numery dostępowe mogą przekazywać połączenia przychodzące do danego. Wylogowany numer dalej może wykonywać i odbierać bezpośrednie połączenia.

- ***55*0001** - logowanie numeru do VPABX. Numery dostępowe będą przekazywały połączenia do danego numeru.
- ***55*0002** - wylogowanie numeru z VPABX. Numery dostępowe nie będą przekazywały połączenia do danego numeru.

Prezentacja numerem dostępowym

Kolejne połączenie wykonane z danego numeru użytkownika zostanie zaprezentowane odbierającemu numerem dostępowym.

- ***54***<numer dostępowy> - np. ***54*100100100**. Następne połączenie wychodzące będzie się prezentowało numerem **100 100 100**.

Przejmowanie połączeń w grupie osobistej

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może przejąć połączenie, które obecnie jest aktywne np. na jego numerze stacjonarnym na inny numer telefoniczny należący do tego użytkownika. Po przejęciu połączenia, użytkownik może kontynuować rozmowę na innym

numerze telefonicznym, na które nastąpiło przekierowanie rozmowy.

- *__55001__ - przejęcie połączenia.

Kody transferu połączeń

Przekazanie aktywnego połączenia na inny numer telefonu.

- __*55__<numer skrócony lub numer długi> - transfer bez konsultacji.
- __*55*__<numer skrócony lub numer długi> - transfer z konsultacją, czyli połączeniem pomiędzy osobą przekazującą połączenie a osobą, do której ma zostać ono przekazane, poprzedzające transfer.

Zasady działania transferów zostały opisane w artykule: Transfer połączeń.

Revision #5

Created 15 April 2026 09:40:47 by Damian Szymanski

Updated 15 April 2026 10:19:13 by Damian Szymanski