
Numer skrócony w zakresie


Ustawienie numeracji skróconej dla całego zakresu numeracyjnego włączonego do **Platformy Głosowej.**

Ścieżka dostępu


1. Wejdź w **Ustawienia ogólne.**




2. Następnie **Numery użytkowników.**




3. Przejdź do zakładki **Numery z zakresu.**



4. Wybierz **Edycję** zakresu, którego nazwę chcesz zmienić.



5. Przewiń stronę do sekcji **Numer skrócony.**



Konfiguracja


1. Wprowadź maskę numeru skróconego rozpoczynającą się jedną lub kilkoma cyframi, a zakończoną pojedynczym lub kilkoma znakami „x”. Każdy numer z zakresu otrzyma numer skrócony zaczynający się od cyfr wprowadzonych na początku maski numeru skróconego, a zakończony będzie ostatnimi cyframi numeru telefonicznego, które zastąpią znaki "x".

Np.: dla zakresu numerów **111 222 330** - **111 222 334** z maską numeru skróconego **150xx** , numery skrócone wyglądają następująco:

- numer pełny: **111 222 330**, maska nr. skróconego: **150xx**, numer skrócony: **15030**
- numer pełny: **111 222 331**, maska nr. skróconego: **150xx**, numer skrócony: **15031**
- numer pełny: **111 222 332**, maska nr. skróconego: **150xx**, numer skrócony: **15032**
- numer pełny: **111 222 333**, maska nr. skróconego: **150xx**, numer skrócony: **15033**
- numer pełny: **111 222 334**, maska nr. skróconego: **150xx**, numer skrócony: **15034**

Numer musi zawierać od 3 do 7 cyfr. Początek nie może zawierać cyfry 0 oraz kombinacji cyfr, 99, 98, 19, 112, 116 oraz 118.

2. Zapisz zmiany.



Zapisana konfiguracja w tym miejscu będzie również widoczna z poziomu edyc

konkretnego numeru telefonicznego.

Revision #2

Created 22 March 2024 14:03:45 by Sara Roszak

Updated 25 September 2024 12:44:36 by Damian Szymanski